

## Anexa 1.4

### Reguli generale privind utilizarea armamentului

(extras din Manualul principalelor măsuri polițienești, anexa la Dispoziția I.G.P.R. nr. 367735 din 12.12.2019 și Dispoziția I.G.P.R. nr. 40/2020 pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române)

Se interzice cu desăvârșire mânăuirea și folosirea armamentului în orice context, cu excepția cazurilor în care polițistul este îndreptățit legal și este instruit în acest scop sau în cadrul ședințelor de pregătire desfășurate într-un cadru organizat (*lucru la rece*), astfel impunându-se respectarea unui set de reguli privind manevrarea în siguranță a armamentului, atât în timpul ședințelor de antrenament la rece, la intrarea/ieșirea în/din serviciu sau pe timpul executării misiunilor, astfel:

- a) *toate armele vor fi tratate tot timpul ca și cum ar fi încărcate, regulă denumită în continuare **DISCIPLINA ARMEI**;*
- b) *Armele vor fi îndreptate întotdeauna într-o direcție sigură, regulă denumită în continuare **DISCIPLINA ȚEVII**;*
- c) *Degetul nu va fi introdus în garda trăgaciului sau pe tragăci cu excepția cazurilor în care polițistul este îndreptățit legal și este instruit în acest scop, în cadrul ședințelor de pregătire, regulă denumită în continuare **DISCIPLINA TRĂGACIULUI**;*
- d) *Identificarea clară, pozitivă a țintei și a ceea ce se află în spatele acesteia, regulă denumită în continuare **DISCIPLINA ȚINTEI**.*

#### 1. Preluarea armamentului

Polițistul va executa operațiuni de verificare a armamentului la preluarea acestuia pentru a se asigura că nu există cartuș în camera cartușului, astfel:

- cu mâna erectoare (mâna puternică), va forma priza asupra mânerului pistolului;
- va scoate încărcătorul din armă (după caz);
- va dezasigura pistolul (după caz) și va culisa manșonul înspre înapoi, astfel încât să poată inspecta camera cartușului.

#### 2. Alimentarea/încărcarea

- se va alimenta încărcătorul cu numărul de cartușe maxim prevăzut;
- se va scoate pistolul din toc, cu țeava îndreptată într-o direcție sigură în raport de configurația locului unde se execută operațiunile;
- se introduce încărcătorul în pistol, operațiune după care pistolul este considerat *alimentat*;
- pentru **încărcarea propriu-zisă**, cu țeava îndreptată în aceeași direcție sigură, polițistul va dezasigura pistolul și va culisa energic manșonul spre înapoi, fiind astfel introdus cartuș în camera cartușului;

- pistolul va fi apoi asigurat și introdus în toc, iar tocul va fi asigurat.

### **3. Descărcarea armamentului**

- în locul presupus sigur/special amenajat, polițistul va dezasigura tocul pistolului (în funcție de particularitățile armei), va scoate pistolul din toc păstrând țeava îndreaptă într-o direcție sigură, va acționa pârghia de eliberare a încărcătorului și va scoate încărcătorul din armă;
- păstrând mâna efectoră (mâna puternică) pe mânerul armei, va dezasigura pistolul (după caz), va culisa energic manșonul spre înapoi, operațiune ce va extrage cartușul din camera cartușului (dacă a fost încărcat) și va inspecta vizual camera cartușului pentru a se asigura că a fost extras cartușul din camera cartușului;
- va fi eliberat manșonul și pistolul va fi asigurat.

### **4. Predarea armamentului**

- după efectuarea operațiunilor de descărcare, cartușele vor fi scoase din încărcător;
- pistolul, încărcătoarele și muniția vor fi predate separat primitorului;

**Toate operațiunile de manipulare a armamentului vor fi efectuate cu țeava îndreptată întotdeauna într-o direcție sigură.**

Pe durata efectuării tuturor operațiunilor privind predarea-primirea armamentului, alimentarea/încărcarea și descărcarea armamentului, **polițistul nu va introduce degetul în garda trăgaciului și nu va acționa trăgaciul.**

#### **Priza pe armă:**

a) priză cu o singură mână - arma trebuie ținută în așa fel încât aceasta să fie exact prelungirea antebrațului. Mânerul pistolului trebuie strâns cu degetul mijlociu, inelar și mic, cu aceeași forță, în așa fel încât degetul arătător să se poată mișca liber. Degetul mare este paralel cu țeava iar mânuirea lină a trăgaciului se execută cu prima falangă a degetului arătător.

b) priză cu două mâini - în acest caz priza cu mâna puternică se execută conform descrierii de la lit. a), iar cu mâna slabă executăm priza peste mâna puternică în așa fel încât degetul mare al mâinii slabe să fie paralel cu degetul mare al mâinii puternice iar cu celelalte patru degete, sub garda trăgaciului, prindem mânerul pistolului, având degetele mâinii slabe peste degetele mâinii puternice.

**Schimbul de încărcător se realizează în următoarele situații:**

a. *Schimb de urgență* – când trăgătorul este angajat în tragere și constată lipsa (epuizarea) muniției din încărcătorul introdus în armă; acesta eliberează încărcătorul gol în cel mai scurt timp posibil și introduce un încărcător cu muniție, reîncărcând arma, după care continuă tragerea.

b. *Schimb tactic* – când numărul cartușelor din încărcător nu este cunoscut, există timpul material pentru a reîncărca arma folosindu-se de un nou încărcător alimentat cu muniție la capacitate maximă. Acesta se face de regulă după o acoperire (structuri din beton, blocul motor al unui autovehicul, structuri metalice etc), pentru a conferi polițistului protecție balistică, astfel: se scoate încărcătorul plin din port-încărcător, încărcătorul din pistol se scoate folosind pârghia de eliberare a încărcătorului, se introduce încărcătorul plin în pistol, trăgătorul fiind pregătit pentru reluarea tragerii în caz de nevoie.

**2.8** Încărcătorul scos din pistol se introduce într-un alt loc decât în port - încărcător.

**ATENȚIE! În cazul schimbului tactic de încărcător, camera cartușului va rămâne alimentată cu cartuș, astfel că nu este necesară reîncărcarea.**

## **INCIDENTE CE APAR ÎN TIMPUL TRAGERII; REMEDIEREA LOR ÎN TIMP UTIL**

**Închiderea incompleta a manșonului** – manșonul nu execută închiderea completă după ce este eliberat. Acest tip de incident se remediază întotdeauna la fel, indiferent de mâna folosită. Acest incident apare de obicei atunci când se execută încărcarea (se conduce manșonul, sau în timpul tragerii priza pe arma este prea sus, apărând astfel o forță de frecare), iar tensiunea creată de arcul recuperator nu permite închiderea manșonului.

Pentru a se remedia acest incident, se ia degetul de pe trăgaci, se scoate în afara gărzii trăgaciului, după care se lovește manșonul cu podul palmei pentru a permite închiderea completă a camerei cartușului.

### **INCIDENT DE TRAGERE DE TIP I**

Acest incident apare când trăgătorul a omis să armeze, nu a introdus încărcătorul complet în arma sau când capsă detonantă nu se inițiază.

#### **DESCRIERE:**

- se fac operațiunile pregătitoare pentru tragere, se aude și se simte percutorul, dar apăsarea pe trăgaci nu produce percutarea cartușului și implicit inițiere focului. Înainte de a se remedia acest lucru, se scoate degetul din garda tragicului.

#### **REMEDIERE:**

- Se lovește baza încărcătorului cu podul palmei (cu degetele întinse), pentru a se verifica introducerea corectă a încărcătorului în armă (bine poziționat și complet introdus);

- se trage de manșon până ce ajunge complet în spate și apoi se eliberează pentru a se închide automat sub tensiunea arcului recuperator. Pistolul se poate roti ușor către mâna suport, pe axul său. Acest lucru permite efectuarea mai rapidă a manevrei. Pistolul se menține orientat cu țeava către o zonă sigură (direcția țintei în poligon sau o zonă nepericuloasă în alte cazuri);

- pistolul este pregătit pentru tragere, se îndreaptă către ținta, putându-se executa/relua tragerea.

### **INCIDENT DE TRAGERE DE TIP II**

Acest incident apare de obicei prin blocarea manșonului de către tubul nearuncat/neextras complet, din cauza unui ejector (gheara extractoare) murdar sau defect. Acest incident se remediază ușor prin scoaterea tubului din fereastra manșonului, fie că este blocat în plan orizontal, fie în plan vertical.

#### **DESCRIERE:**

- în timpul tragerii, nu mai avem o imagine completă a aparatelor de ochire, manșonul nu s-a închis complet și trăgaciul este moale.

#### **REMEDIERE:**

- se perie tubul neextras (pe verticala) cu palma mâinii suport pe deasupra manșonului, astfel încât să nu se treacă prin fata țevii pistolului;

- se prinde manșonul pe deasupra. Manșonul se trage puțin înspre înapoi și se eliberează ușor. Manșonul nu trebuie tras prea mult înapoi, deoarece va fi nevoie de mai mult timp pentru rearmare și pentru pregătirea pentru tragere, existând riscul unei duble alimentari, deoarece exista deja un cartuș pe țeva. După deblocarea camerei, manșonul va introduce un nou cartuș în camera cartușului, pistolul fiind pregătit pentru tragere.

### **INCIDENT DE TRAGERE TIPUL III**

Acest incident de tragere (dubla alimentare) apare atunci când tubul cartușului tras nu este extras, iar următorul cartuș se blochează în camera înapoia acestuia.

#### **DESCRIERE:**

- în timpul tragerii la un moment dat, se observă oprirea manșonului către înapoi, blocarea acestuia, trăgaciul fiind moale și nu se produce tragerea.

#### **REMEDIERE:**

- cu degetul luat de pe trăgaci, se rotește ușor pistolul pentru a se putea elibera piedica manșonului cu degetul opozabil al mâinii îndemânatică. Cu mâna suport se trage manșonul către înapoi și se blochează;

- se scoate încărcătorul din crosa pistolului. Cartușul care se află parțial în camera poate cădea dacă nu a rămas în încărcător;

- se trage de manșon către înapoi (cel puțin de doua ori), până când tubul este extras și aruncat;

- se introduce încărcătorul în pistol;

- se trage energic de manșon către înapoi și se lasă să se închidă automat, pistolul fiind gata pregătit pentru tragere;

- se verifică încărcarea pistolului (press check).